

TANBUG Keypad Codes

Unmodified

FE4B \$33 3
 FE4C \$37 7
 FE4D \$42 B
 FE4E \$46 F
 FE4F \$3F RESET
 FE50 \$32 2
 FE51 \$36 6
 FE52 \$41 A
 FE53 \$45 E
 FE54 \$0D CR
 FE55 \$31 1
 FE56 \$35 5
 FE57 \$39 9
 FE58 \$44 D
 FE59 \$0A LF
 FE5A \$30 0
 FE5B \$34 4
 FE5C \$38 8
 FE5D \$43 CR
 FE5E \$00 SHIFT
 FE5F \$2C ,
 FE60 \$52 R
 FE61 \$4C LF
 FE62 \$4E N
 FE63 \$3F RESET
 FE64 \$32 2
 FE65 \$43 C
 FE66 \$49 I
 FE67 \$53 S
 FE68 \$20 SPC
 FE69 \$31 1
 FE6A \$4F O
 FE6B \$1B ESC
 FE6C \$47 G
 FE6D \$7F DEL
 FE6E \$30 0
 FE6F \$34 4
 FE70 \$50 P
 FE71 \$4D M
 FE72 \$00 SHIFT

Modified

\$2E .
 \$53 S

\$3A :

\$44 D
 \$56 V

Unmodified

| SHIFT | DEL | SP | RESET |
|-------|-----|----|-------|
| SHIFT | LF | CR | RESET |
| M | G | SP | N |
| C | DEL | E | F |
| P | ESC | I | L |
| 8 | 9 | A | B |
| 4 | O | C | R |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | 2 | , |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

Modified

| SHIFT | DEL | SP | RESET |
|-------|-----|----|-------|
| SHIFT | LF | CR | RESET |
| M | G | SP | N |
| C | DEL | E | F |
| P | ESC | I | L |
| 8 | 9 | A | B |
| V | O | S | R |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | : | . | , |
| 0 | 1 | 2 | 3 |